

Расширение однопользовательской версии E-Staff 4.x до сетевой 4.x

- Выберите один из компьютеров (это может быть рабочая станция одного из пользователей или выделенный сервер) в качестве сервера. Рекомендуется в качестве сервера выбрать компьютер пользователя, который будет наиболее интенсивно использовать программу, либо компьютер с наибольшей производительностью.
- Установите сервер E-Staff из дистрибутива **EStaff_Server.exe**
- Скопируйте папки **data** и **trash** с компьютера, где была установлена однопользовательская версия E-Staff (обычно C:\Program Files\EStaff_Recruiter), внутрь установочной папки сервера E-Staff (обычно C:\Program Files\EStaff_Server).
- Запустите "**E-Staff Server**" из меню **Пуск-> Программы (Start-> Programs)**
- Выберите имя и пароль технического администратора, например, **admin, 111**
- Включите сервер
- Активируйте сервер, используя автоматический способ активации (окно сервера после этого можно закрыть).
- После успешной активации начнется конвертация данных. Средняя скорость конвертации 5-10 минут на 1000 объектов. Признаком завершения конвертации является исчезновение надписи: «*Конвертация данных из предыдущей версии...*» и изменение статуса сервера на «**Включен**».

Далее на первой из рабочих станций:

- Установите клиентскую часть из дистрибутива **EStaff_Client.exe**
- Запустите "**E-Staff Рекрутер**" из меню **Пуск-> Программы (Start-> Programs)**.
- Укажите имя серверного компьютера или его IP-адрес в качестве адреса внутреннего сервера.
- Введите имя и пароль технического администратора.
- В разделе **Администрирование-> Доступ-> Пользователи** введите всех пользователей. По каждому пользователю достаточно указать имя и пароль.
- Закройте программу, затем снова запустите ее и на этот раз зайдите под фактическим пользователем, который будет работать на этом компьютере.

Далее на каждой из остальных рабочих станций:

- Установите клиентскую часть из дистрибутива **EStaff_Client.exe**
- Запустите "**E-Staff Рекрутер**" из меню **Пуск-> Программы (Start-> Programs)**.
- Укажите имя серверного компьютера или его IP-адрес в качестве адреса внутреннего сервера.
- Введите имя и пароль соответствующего пользователя.

Дополнительная информация:

- В отдельных вычисляемых переменных шаблонов писем версии 4.x произошли изменения. В случае появления ошибок при формировании писем по шаблонам, в разделе **Администрирование - Справочники - Общие - Шаблоны писем** замените используемые вычисляемые элементы на новые.

- При наличии антивируса рекомендуется прописать в исключения антивируса директорию **C:\Program Files\EStaff_Server** на сервере, и директории **C:\Program Files\EStaff** и **%TEMP%\DatexTemp** на рабочих местах. В противном случае быстродействие системы может существенно понизиться.
- Если рабочая станция пользователя расположена удаленно, т.е. будет соединяться с сервером E-Staff посредством сети Интернет, то в качестве адреса сервера необходимо ввести внешний IP-адрес сервера E-Staff. Обмен данными между клиентской частью и сервером E-Staff обычно происходит через TCP порт 9000, поэтому его нужно будет вписать в исключения маршрутизатора сети. Если внешний IP-адрес сервера является общим, то необходимо изменить настройки маршрутизатора таким образом, чтобы при обращении к внешнему IP-адресу через этот порт запрос перенаправлялся на локальный IP-адрес сервера E-Staff. Для сохранения быстродействия системы пропускная способность интернет-канала должна быть не менее 512 кбит/с.
- Рекомендуется настроить периодическое резервное копирование директории **C:\Program Files\EStaff_Server\data_rcr** на сервере.